

CUSRES D96A – **CUSGER**; tilkynning um að móttöku CUSCAR skeytis sé hafnað, en þá er CUSCAR skeyti ekki lesið inn í farmskrárkerfi Tollakerfis, tölvukerfi tollafgreiðslu hjá tolli. CUSGER skeytið er sent viðkomandi farmflytjanda eða flutningsmiðlara sem sendi CUSCAR skeytið.

Dæmi:

1. UNB+UNOA:1+6501881019+5902697199+990216:1252+1232429++++++1'
2. UNH+99021612512120+CUSRES:D:96A:UN'
3. BGM+961+BSKY03029ISFRS0008+9'
4. NAD+IM+1411554079::ZZZ'
5. LOC+41+REYTS::159'
6. DTM+137:19990216:102'
7. DTM+141:19990216:102'
8. GIS+23::159'
9. GIS+2::159'
10. FTX+AAP+++Koma/brottför fyrir sendingu ekki á skrá'
11. RFF+ERN'
12. UNT+11+99021612512120'
13. UNZ+1+1232429'

Skýringar við dæmi með vísan til númera á liðum:

1. Upphaf EDI-skeytapakka.
Kennitala sendanda (6501881019). Hér er alltaf kt. ríkistollstjóra.
Kennitala móttakanda (5902697199), þ.e. þess aðila, farmflytjanda eða miðlara, sem sendi CUSCAR skeyti, farmskrárupplýsingar, sem CUSGER skeytið á við.
Dagsetning og tími og síðan númer úr EDI-þýðanda (1232429), sem síðan er endurtekið í UNZ í lið 13.
Aftast er merking, sem gefur til kynna að um prófunarskeyti sé að ræða (+++++1). Notað meðan á prófunum stendur á skeytasendingum.
2. Upphaf EDI-skeytis. Númer eða tímastimpill úr EDI-þýðanda (99021612512120), sem síðan er endurtekið í UNT í lið 12. Síðan koma upplýsingar um útgáfu CUSRES staðals.
3. Kódinn (961) merkir að hér sé um CUSGER skeyti að ræða í CUSRES staðlinum. Síðan kemur sendingarnúmer vörusendingar (BSKY03029ISFRS0008).
4. Kennitala innflytjanda (IM kódi), sbr. kt. innflytjanda í CUSCAR skeyti, farmskrá og aðflutningsskýrslu.
5. Kódi tollafgreiðslustaðar (REYTS). Hver kódi stendur fyrir tiltekinn tollstjóra (tollumdæmi), þ.e. tollstjórann í Reykjavík eða viðkomandi sýslumann utan Reykjavíkur. Kódi embættis ríkistollstjóra (REYRS) getur komið ef Tollakerfi finnur ekki hvaða tollafgreiðslustað CUSCAR skeytið var ætlað. (Meðan á EDI prófunum stendur er notaður kódi REYRS).

6. Dagsetning skeytis. Þessi liður er í öllum CUSRES-skeytum, svarskeytum tollsins.
7. Dagsetning þegar CUSCAR skeyti er hafnað, þ.e. þegar innlestri í Tollakerfi var hafnað.
8. Kóðinn 23 merkir innflutningur. Þessi liður er í öllum CUSRES-skeytum, svarskeytum tollsins, til þess að aðgreina svarskeyti vegna innflutnings frá svarskeytum vegna útflutnings; kóði 22.
9. Kóðinn (2) merkir að CUSGER skeytið sé sent vegna höfnunar á innlestri CUSCAR skeytis.
10. Hér kemur staðlaður texti úr Tollakerfi hjá tolli sem greinir frá ástæðu fyrir höfnun á innlestri CUSCAR skeytis. Sjá lista aftast í skjalinu.
11. Hér getur komið “Tilvísunarnúmer SMT-leyfishafa” fyrir viðkomandi SMT-aðflutningsskýrslu. Þetta númer er sótt úr SMT-aðflutningsskýrslu, sem kom frá viðkomandi innflytjanda eða miðlara ef það var miðlari sem sendi SMT-aðflutningsskýrsluna. Þessi liður er í öllum CUSRES skeytum tollsins vegna SMT-tollafgreiðslu. Tilvísunarnúmerið kemur þó aldrei í CUSGER skeyti, sem er höfnunarskeyti vegna CUSCAR skeytis.
12. Lok EDI-skeytis. Fjöldi liða í skeyti (11) talið frá og með UNH til og með UNT. Síðan kemur númerið í UNH liðnum; lið 2.
13. Lok EDI-skeytapakka. Hér kemur fyrst númer (1), sem gefur til kynna fjölda EDI-skeyta í skeytapakka. Síðan kemur númerið sem er aftast í UNB liðnum; lið 1.

Sjálfgefin textaskilaboð sem geta komið í lið 10:

- 901 Sendingarnúmer ógilt, móttöku hafnað
- 902 Farmskrá ekki komin, móttöku hafnað
- 903 Flutningsfar ekki komið, móttöku hafnað
- 906 Sending þegar í vinnslu, móttöku hafnað-
- 960 Stofna far - Tákn vantar fyrir far
- 961 Stofna far - Tákn fyrir far ekki til
- 962 Stofna far - Kóða fars vantar
- 963 Stofna far - Heiti fars vantar
- 964 Stofna far - Tegund fars vantar
- 965 Stofna far - Þjóðerni fars vantar
- 966 Stofna far - Þjóðerni fars ekki til
- 967 Stofna far - Gildis dags frá vantar
- 968 Stofna far - Gildis dags frá röng
- 969 Stofna far - Gildis dags til röng
- 970 Stofna far - Farmflytj. ekki til á tákni
- 971 Stofna far - Farmfl ekki í gildi á tímab
- 972 Stofna far - Far er þegar á skrá
- 973 Stofna far - Skráning fars tókst ekki
- 974 Stofna komu/brott - Tákn vantar
- 975 Stofna komu/brott - Tákn er ekki til

- 976 Stofna komu/brott - Dagsetningu vantar
- 977 Stofna komu/brott - Dagsetning röng
- 978 Stofna komu/brott - Far vantar
- 979 Stofna komu/brott - Far ekki til
- 980 Stofna komu/brott - Staður ekki til
- 981 Stofna komu/brott - Fjölda hleðslustaða vantar
- 982 Koma/brottf - Búið að stofna daginn áður
- 983 Ekki leyfilegt að eyða farmskrám
- 984 Ekki leyfilegt að breyta farmskrám
- 985 Ekki leyfilegt að endursenda farmskrár
- 986 Brúttóþyngd með ógildum táknum
- 987 Stykkjatala með ógildum táknum
- 988 Kennitala ógild
- 989 Sendingarnúmer rangt
- 99n Send í rangri stöðu, ekki hægt að breyta
- 99A Leyfi fyrir uppskiptingu vantar
- 99B Sending er í rangri stöðu fyrir uppskipt
- 99C Frumsendingarnúmer er ekki á skrá
- 99D Sendingarnúmer komið v/uppskiptingar
- 99E Dags sendingar of langt fram í tímann
- 99F Dags sendingar of langt aftur í tímann
- 99G Uppskiptingu hafnað - Brúttóþyngd röng
- 99H Uppskiptingu hafnað - Stykkjatala röng
- 99I Koma/brottf -Búið að stofna daginn eftir
- 99J Vartölu vantar eða hún er röng
- 99K Nafn, heimili eða póstnúmer vantar
- 99L Sendandi má ekki breyta farmskrá
- 99M Farmskrá er ekki til á skrá
- 99N Sendandi má ekki senda inn leyfi fyrir uppskiptingu
- 99O Nafn finnst ekki í þjóðskrá
- 99P Fyrirtæki er hætt rekstri
- 99Q Ekki hægt að skipta upp, stykki < 2
- 99R Fjöldi skiptinga of margar eða of fáar
- 99S Sending ekki í réttri stöðu fyrir leyfi
- 99T Send ekki í réttri stöðu fyrir breytingu
- 99U Nafn vantar með 000000-0000 kennitölu
- 990 Sendingarnúmer til fyrir á skrá
- 991 Óþekktur staðarkódi fyrir land
- 992 Óþekktur kódi lands
- 993 Vörugeymsla er óþekkt
- 994 Farmskrárnúmer vantar
- 995 Farmskrárnúmer er rangt
- 996 Ákvörðunarstaður er óþekktur
- 997 Ákvörðunarstað vantar
- 998 Tegund umbúða ekki til
- 999 Koma/brottför fyrir sendingu ekki á skrá