

Dæmi um CUSCAR skeyti – vörusending með flugi – frumfarmskrá með skýringum á muninum á milli inn- og útflutningsfarmskrár.

Dæmi um frumfarmskrá frá farmflytjanda með tveimur sendingarnúmerum. Upplýsingar um komu eru settar í fyrsta skeyti í skeyta pakka; fyrstu farmskrá sendingarnúmers vörusendingar í pakkanum. Þessir liðir eru **bláir** og jafnframt er skýrt í **grænum** texta munurinn á inn- og útflutnings CUSCAR skeyti.

1. UNA:+.? '
2. UNB+UNOA:1+5101691829+6501881019+020723:1017+0050957++CUSCAR '
3. UNH+00509570000001+CUSCAR:S:93A:UN+850 '
4. BGM+785+F50123072USJFK00872+9' * = Sjá skýringar neðst í skjali
5. DTM+137:20020723:102 '
6. DTM+252:20020723:102' 252 Komudagur, 253 brottfarardagur
7. LOC+18+AA1' Geymslusvæði/Vörugeymsla
8. LOC+79+ISKEF' 79 Komustaður, 5 Brottfararstaður (tollafgreiðslustaður komu eða brottfarar fars)
9. LOC+20+ISHFJ' Tollafgreiðslustaður vörusendingar ef innflutningur – ákvörðunarst. erlendis ef útl. (DKCPH)
10. GIS+23' 22 ef útflutningur.
11. RFF+AWB:12345678912 '
12. RFF+HS:680990' Fyrstu sex stafir tollskrárnúmers vöru
13. RFF+ZZZ:001' Fjöldi hleðslustaða (Þar sem vara var tekin um borð vegna sömu komu fars)
14. TDT+20++++F+++501' Tákn farmflytjanda og kódi flutningsfars
15. NAD+CZ+++Nafn+Gata+Borg++Póstnúmer+NL' CN í stað CZ ef útflutningur
16. NAD+IM+6802694169::ZZZ' EX í stað IM ef útflutningur
17. GID++14:PLT '
18. FTX+AAA+++SHOWER WALLS & ACCESS.'
 - Vörulýsing. Hámarkstexti sem hægt er að senda eru 10 línur. Liðurinn getur komið tvisvar sinnum fyrir og má hver lína vera 70 stafir, línur eru aðgreindar með tvípunkti. Þ.e.:
 - FTX+AAA+++lína1:lína2:lína3:lína4:lína5
 - FTX+AAA+++lína6:lína7:lína8:lína9:lína10
19. PCI+28+NJU12 IUY9876:VATNSVIRKINN EHF:REYKJAVIK'
 - Merki og númer. Hámarkstexti sem hægt er að senda eru 10 línur. Liðurinn getur komið einu sinni fyrir og má hver lína vera 35 stafir, línur eru aðgreindar með tvípunkti. Þ.e.:
 - PCI+28+lína1:lína2:lína3:lína4:lína5:lína6:lína7:lína8:lína9:lína10
20. QTY+118:5943:KGM '
21. UNT+19+00509570000001 '
22. UNH+00509570000002+CUSCAR:S:93A:UN+850' (Hér byrjar næsta farmskrá næstu vörusendingar)
23. BGM+785+F50123072USJFK0088K+9 '
24. DTM+137:20020723:102 '
25. LOC+18+E01 '
26. LOC+20+ISKEF '
27. GIS+23 '
28. RFF+AWB:12345678911 '
29. RFF+HS:843311 '
30. NAD+CZ+++Nafn+Gata+Borg++Póstnúmer+NL '
31. NAD+IM+0101533289::ZZZ '
32. GID++1:CLL '
33. FTX+AAA+++Super special LAWN MACHINE, GRASSCUTTER '
34. PCI+28+ADDRESS NJU877 '

35. QTY+118:1000:KGM'

36. UNT+14+00509570000002'

37. UNZ+2+0050957'?

* Skýringar á BGM lið:Ef útflutningur þá er land og hleðslustaður í sendingarnúmeri tilvísun í þann tollafgreiðslustað, tollumdæmi, þar sem varan á að fá tollafgreiðslu.